

144 Платье ●●

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

ми срезами мешковин карманов окантовать косыми бейками из подкладочной ткани (f). Мешковины карманов заутюжить вперед и стачать. Срезы мешковин карманов окантовать косыми бейками (g) максимально близко к боковым швам юбки. Верхние срезы мешковин карманов приметать под верхний срез переднего полотнища юбки. Также косыми бейками (f) окантовать припуски по средним срезам задних полотнищ юбки.

■ Юбку притачать к лифу платья, не закрепляя лиф подкладки. Припуски шва заутюжить вниз.

■ Вдоль средних срезов частей спинки от края горловины вниз отмерить по 58 см и поставить метки разреза для потайной застежки на молнию. Притачать потайную застежку-молнию от края горловины до поставленной метки разреза — см. «Это надо знать» справа. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ На юбке подкладки выполнить боковые швы и средний шов заднего полотнища, оставив открытым разрез для потайной застежки на молнию. Юбку подкладки притачать к лифу подкладки до рельефных швов частей лифа переда. Припуски шва заутюжить вниз. Срезы подкладки и обтачек подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и между рельефными швами частей лифа переда к припускам шва притачивания юбки. Подкладку приметать к срезам пройм.

■ Припуск на подгибку низа платья срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край. На подкладке выполнить подгибку низа, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

■ Припуски на подгибку низа рукавов окантовать косыми бейками (e). На рукавах выполнить швы. Припуски швов разутюжить и окантовать косой бейкой (d). Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, приспособив их по окатам. Припуски швов втачивания рукавов срезать до ширины по 1 см и окантовать косой бейкой (c).

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

